



Configurar una nueva cuenta de correo en Outlook para Windows

Siga las instrucciones de las imágenes



Agregar cuenta

Configuración automática de la cuenta
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

¿u nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Agregar cuenta

Elegir el tipo de cuenta

Office 365
Configuración automática de cuentas de Office 365

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

POP o IMAP
Configuración avanzada de cuentas de correo electrónico POP o IMAP

Exchange ActiveSync
Configuración avanzada de servicios que usan Exchange ActiveSync

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Su cuenta de correo

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta: **POP3**

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando autenticación de contraseña segura (SPA)

Configurar una cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las configuraciones son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:

Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

mail.sudominiocompleto

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando


Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo



Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 465

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 2 minutos


Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después 2 días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Aceptar Cancelar



Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP

Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre: Mi nombre

Dirección de correo electrónico: prueba@colsat.org

Información del servidor

Tipo de cuenta: POP3

Servidor de correo entrante: mail.colsat.org

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.colsat.org

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: prueba@colsat.org

Contraseña: *****

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar configuración de la cuenta ...

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiete

Entregar nuevos mensajes a:



Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente

Examinar

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiete > Cancelar



Si luego de seguir estos pasos recibe algún error, ingrese a <https://www.colsat.com.co/zc/submitticket.php?step=2&deptid=1> , cree un ticket de soporte y envíenos todas las imágenes de configuración de su Outlook en Windows.